

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter von Public Sector. In dieser Ausgabe haben wir für Sie aktuelle Produktinformationen zusammengestellt.

Und obwohl es noch einige Wochen bis zu unserem Landmanagement Forum sind, bitten wir Sie schon jetzt, sich den Termin zu notieren: Wir freuen uns, Sie vom 13.06. bis 14.06.2018 wie gewohnt in Bonn zu treffen. Hierzu erhalten Sie demnächst weitere detaillierte Informationen in einem separaten Newsletter.

Wenn Sie Anregungen oder Detailfragen zum Newsletter oder zu einzelnen Beiträgen haben, wenden Sie sich bitte an:

AED-SICAD Aktiengesellschaft
Andreas Gleissberg
Produktmanagement Public Sector
Tel.: +49 89 45026 - 299
Fax: +49 89 45026 - 102
andreas.gleissberg@aed-sicad.de

Inhaltsverzeichnis

[Veranstaltungstermine](#)

[Produktinformationen](#)

[3A Desktop ALKIS](#)

[3A Desktop ATKIS](#)

[3A Server](#)

[Web-Produkte](#)

[Datenaufbereitung und -nutzung](#)


[Schulungstermine](#)

Veranstaltungstermine

Veranstaltung	Termin	Ort
Münchner GI-Runde	07. – 09.03.2018	München
14. GeoForum Mecklenburg-Vorpommern	09. – 10.04.2018	Rostock
39. ATKIS-Tagung (DLM)	08. – 09.05.2018	Schwerin
9. Hamburger Forum für Geomatik	23. – 24.05.2018	Hamburg
Landmanagement Forum	13. – 14.06.2018	Bonn

Produktinformationen

In diesem Abschnitt finden Sie alle aktuellen Produktnachrichten seit dem letzten PS-Newsletter inkl. einem Link, über den Sie direkt die Release-Notes zur beschriebenen Produktversion angezeigt bekommen.

Um noch aktueller informiert zu sein, lassen sich die einzelnen Produktnachrichten als RSS-Feed auf unserer Website abonnieren. Damit erhalten Sie hochaktuelle Informationen für Ihren gewünschten Produktbereich. Näheres erfahren Sie unter [Produktnachrichten](#) auf unserer Webseite. Noch schneller geht es mit einem Klick auf das  - Symbol rechts in jeder Überschriftenzeile.



Die vollständige Aufzählung aller neuen und geänderten Funktionen und der behobenen Fehler sind der jeweiligen Freigabemittelung bzw. der readme-Datei zu entnehmen, die mit der Software mitgeliefert werden und für registrierte Kunden unter [Produktsupport](#) auf unserer Webseite einsehbar sind.

3A Desktop ALKIS

3A Editor Professional ALKIS 6.4.37.0 (BE) **Upgrade mit funktionalen Erweiterungen und Korrekturen**

- Neuinstallation oder Aktualisierung von 3A Editor Professional ALKIS 6.3.51.3 (BE) oder 3A Editor Professional ALKIS 6.4.x.0 (BE)
- für 3A Editor und ArcGIS sind neue Lizenzen notwendig (nur bei Umstieg von 6.3)
- Installation der aktuellen Lizenz-Software empfohlen
- Inhalt:
 - Änderungen an Prüfungen und neue Prüfungen
 - Änderungen an Nachweisen/Mitteilungen
 - Optimierungen im Umfeld von FEE
 - Fehlerbehebungen

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

3A Editor Professional ALKIS 6.4.35.0 (NI, SH) **Upgrade mit funktionalen Erweiterungen und Korrekturen**

- Neuinstallation oder Aktualisierung von 3A Editor Professional ALKIS 6.3.50.17 (NI) oder 3A Editor Professional ALKIS 6.4.24.0 (NI) oder 3A Editor Professional ALKIS 6.4.9.0 (SH)
- für 3A Editor und ArcGIS sind neue Lizenzen notwendig (nur bei Umstieg von 6.3)
- Inhalt:
 - Diverse neue Prüfung und Dokumentation von Prüfungen
 - Anpassungen für das Zusammenspiel mit der DHK bei der neuen Auftragsart NI91
 - Konfigurierbarkeit des Standard-Geschäftsbuchs
 - Erweiterungen für das Log-Analyse-Tool
 - Fehlerbehebungen

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

3A Editor Professional ALKIS 6.4.31.1 (BW, S) **Upgrade mit funktionalen Erweiterungen und Korrekturen**

- Neuinstallation mit Konfiguration UTM32

Inhalt:

- Umstellung auf das Koordinatenreferenzsystem ETRS89/UTM32
- Übernahme von GK Projekten nach UTM
- Vollständige Koordinatenrundung auf cm
- Änderungen zur VwVLK 2015
- Fehlerbehebungen

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

3A Editor Professional ALKIS 6.3.50.18 (NI)

Update mit Erweiterungen und Korrekturen

- Software und Datenpaket für NI
- Updateinstallation
- Änderungen/Erweiterungen
 - Angeforderte Tickets zum Thema „Randbearbeitung“
 - 1114090 Fehler in der Funktion "Ändern von Straßennamen"
 - 1116120 Flurbereinigung: Erhebungsdatenimport => Kein logging der UUID-Ersetzung
- Das AddOn für die Randbearbeitung ist weiterhin gültig.

Voraussetzung:

3A Editor Professional ALKIS 6.3.50 (NI)

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

3A Editor Professional SURVEY 6.4 Build 17491 (BW)

Upgrade für Baden-Württemberg

Neue / geänderte Funktionen

- Die aktuelle Version kann sowohl innerhalb der bisherigen GK-Umgebung als auch in der UTM-Umgebung nach der Migration verwendet werden. Eine spezielle Konfiguration ist dafür nicht erforderlich, da die aktuelle Umgebung automatisch über den 3A Editor abgefragt wird.
- Erforderliche Anpassungen in der UTM-Umgebung:
 - Einmalig pro Benutzer und Rechner muss die Protokollvorlage von „Standard_BW_FR“ auf „Standard_BW_FR_UTM“ umgestellt werden.
 - In der Projektvorlage muss das Koordinatensystem ETRS89_UTM32 als aktuelles Koordinatensystem gesetzt werden.
 - In der Projektvorlage muss im Lagesystem ETRS89_UTM32 eine Höhendifferenz von -48m eingetragen werden.
- Aus funktionaler Sicht wurde für die UTM-Umgebung das SAPOS Verfahren dahingehend angepasst, dass keine Anschlusspunkte mehr gemessen werden.

Korrekturen

- 11347: Keine Sonderbehandlung für BW-Soldnerkoordinaten (RgL D als Standard)
- 14407: Stapelbearbeitung: Einfügen einer Transaktion für die Punkteingabe funktioniert nicht
- 14489: Stapelinträge verschwinden beim neuerlichen Bearbeiten des Stapels
- 14498: ASDbm1111218 / ASDbm1112006: Fehlende FN-Nummer bei mehreren Fachdatenverbindungen
- 14499: V-Punkte erhalten durch eine Stapelverarbeitung einen Lagestatus

- 14585: Fehler im Protokoll der Gebäudefunktion (dX / dY vertauscht)
- 14825: Probleme bei identischen Punkten (AP=GP) im Stapel und in der Koordinatenliste
- sowie Korrekturen zur Netzausgleichung / Komplexausgleichung

3A Editor Professional HOMAGE 6.4.0.4 (BE, C, HH, NW, SH, SL, LEFIS)

Update mit Korrekturen

- Aktualisierung auf der Basis von 3A Editor Professional HOMAGE 6.4.0.3 (BE, HH, SH, SL) bzw. 3A Editor Professional HOMAGE 6.4.0.3 (NW, C, LEFIS)
- Korrekturen
 - 1114852/TT300 - HRESULT-E_FAIL nach Import der Restklaffen
 - 1116277/TT302 - Der Ordner Homage wird bei Aufruf des Programms Homage im Projektordner nicht angelegt
 - 1116303/TT303 - Übernahme der Restklaffen aus Datei läuft auf einen Fehler

3A Desktop ATKIS



3A Editor Professional ATKIS 6.4.34.1 und 3A Editor Professional ATKIS 6.4.34.1 (Win10)

Update mit Korrekturen

- Software (Datenpaketupdate nicht erforderlich)
- Korrekturen für ca. 40 Problemmeldungen
- Voraussetzung: 3A Editor Professional ATKIS 6.4.34.0
- Hinweise
 - Für eine parallele Installation der PLOT-Extensions muss die neue Version 10.2.6.0 verwendet werden.

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

3A Editor Survey ATKIS 6.4.34.1 und 3A Editor Survey ATKIS 6.4.34.1 (Win10)

Update mit Korrekturen

- Software (Datenpaketupdate nicht erforderlich)
- Neue/geänderte Funktionalität und Korrekturen analog zu 3A Editor Professional ATKIS (soweit für Survey relevant)
- Voraussetzung: 3A Editor Survey ATKIS 6.4.34.0

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

3A Editor Professional ATKIS 6.4.21.4

Update mit Korrekturen und Erweiterungen

- Software ohne Datenpaket
- Erweiterungen
 - 1115272: „Selektierte Objekte prüfen“ prüft nun auch ATKIS-Katalogschlüssel
 - 1115645: Verbesserte Syntax bei der Konfiguration von Mindestmaßen
- Korrekturen (Auswahl)
 - 1113477: Bestandsdaten fortführen hängt sich beim Schreiben der FF-Marker auf (eigentlich: FF-Marker werden beim Fortführen von Bestandsdaten nicht automatisch erzeugt und in die zentrale FFMDB)

- 1114057: Fachobjekte zusammenfassen- Probleme , wenn MAT zum Teil abgehängt ist
- 1114574: Sehr lange Reaktionszeit der Funktion "Fachobjekte umwandeln" bei größeren Überlagerungsflächen
- 1114675: Batch-Bearbeitung startet für ein Projekt nicht automatisch an
- 1115345: Fehlende Einträge im ATKIS-IS
- 1115453: Gleichzeitiges Löschen mehrerer Stützpunkte führt zu Datenlöcher
- 1115740: DTK25 Löcher bei Bearbeitung
- 1116096: fehlerhafte Modellart nach Zuweisung 'IstAbgeleitetAus'
- 1116197: Fehlerhafte Objektbildung bei Skizzenwerkzeug "Bilden einer minimalen Fläche um einen Klickpunkt"
- 1116216: Fehlverhalten bei Skizzenwerkzeug "Linienverfolgung"
- 1116272: Fehlerhaftes Werkzeug "Linienverfolgung"
- o div. Probleme bei den Prüfungen
- Voraussetzung: 3A Editor Professional ATKIS 6.4.21.0, 6.4.21.1, 6.4.21.2 oder 6.4.21.3
- Hinweise
 - Für RNB wird das Upgrade 6.4.2 mitgeliefert.
 - Für eine parallele Installation der PLOT-Extensions muss die Version 10.2.5.0 verwendet werden.
 - Die mit 6.4.21.3 Patch 2 ausgelieferte Datenkorrektur ist in dieser Lieferung nicht enthalten.

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

3A Editor Survey ATKIS 6.4.21.4 Update mit Korrekturen

- Software
- Neue/geänderte Funktionalität und Korrekturen analog zu 3A Editor Professional ATKIS (soweit für Survey relevant)
- Voraussetzung: 3A Editor Survey ATKIS 6.4.21.0, 6.4.21.1, 6.4.21.2 oder 6.4.21.4

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

3A Server



3A Server 6.4.12.5 (BW) Update mit Korrekturen

Dieses Update ist für Kunden mit einer 6.4 Installation einzusetzen.

Behobene Probleme (u.a.):

- 1110450: Lastverteilung eines Auftrages im Register Inhalt des 3A/LM Server Admin erwünscht
- 1116090: UL: Fehler bei Flurstücks-/Eigentumsnachweis mit Bodenschätzung
- 1108353: Katasterliche Person fehlerhafte Darstellung
- 1112657: Fortführungsmitteilung an Eigentümer weist auch fiktives Buchungsblatt aus
- 1115437: Fehlerhaftes Projekt wird trotz Zurückweisung fortgeführt

Hinweis: Die Baden-Württemberg-Variante des 3A Servers wird nur für Städte freigegeben, die bereits auf UTM-Koordinaten umgestellt wurden.

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

3A Server 6.4.12.4 (BE, C, EF, F, HB, HH, MV, NI, RP, SH, SL, SN, ST)

Update mit Korrekturen

Dieses Update ist für Kunden mit einer 6.4 Installation einzusetzen.

Behobene Probleme (u.a.):

- 1110450: Lastverteilung eines Auftrages im Register Inhalt des 3A/LM Server Admin erwünscht
- 1108353: Katasterliche Person fehlerhafte Darstellung
- 1112657: Fortführungsmittelteilung an Eigentümer weist auch fiktives Buchungsblatt aus
- 1115437: Fehlerhaftes Projekt wird trotz Zurückweisung fortgeführt

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

3A Server 6.4.6.7 (BE, BW, C, EF, F, HB, HH, NW, S, SH, SL, SN, ST)

Update mit Korrekturen

Information zur Änderung von bestehenden NBA-Verfahren und 3A Server Update 6.4.6.7 (BE, BW, C, EF, F, HB, HH, NW, S, SH, SL, SN, ST)

Die 3A Server Version 6.4.6 verhält sich fehlerhaft, wenn ein bestehendes NBA-Verfahren modifiziert wird. Der Parameter "letzteAbgabeZugriff" wird irrtümlicherweise gelöscht, was zur Folge hat, dass bei der nächsten NBA-Abgabe eine Erstabgabe statt einer Differenzabgabe erfolgt.

Dieses Problem ist mit dem 3A Server-Update 6.4.6.7 behoben.

In Version 6.4.9 besteht das o.g. Problem ebenso. Sollten Sie diese Version einsetzen, dann ändern Sie bitte entweder keine bestehenden NBA-Verfahren oder führen einen Upgrade auf Version 6.4.12 durch.

In Version 6.4.12 besteht o.g. Problem nicht.

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

3A Server 6.4.6.6 (BW, S)

Update mit Korrekturen

Dieses Update ist für Kunden in Baden-Württemberg und LHS Stuttgart mit einer 6.4.6 Installation einzusetzen.

Behobene Probleme (u.a.):

- 1114529: NBA-Datenaustausch zum LGL-BW nur per TLS1.1/1.2/1.3
- 1113917: PDF-Datei Liegenschaftskarte farbig 1:2500 mit 50MB
- 1115297: UL: Fehler im Datenfeld: unzulässige Entstehungsart (VD) bei Ackerland

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

Web-Produkte



GIS Portal 6.4.1.2

Update mit Korrekturen

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

3A Web ANTRAG 6.4.2.2 (SN)

Update mit Korrekturen

Korrekturen:

- 1106134: Der Sprachgebrauch bezüglich Selektionen und Markierungen wurde in der Oberfläche für diese Version angepasst.
- 1111972: Der Fehler wurde in dieser Version behoben.
- 1109650: Es ist nun möglich Anträge über multipolygonale Kartenselektionen (z.B. mittels Sachdatenabfragen) anzulegen.
- 1113715: Die Umlaute im Textfeld Bemerkung des Dialogs „Antrag ändern“ werden nun korrekt angezeigt.

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

3A Web ALKIS Auskunft 6.4.6.1

Update mit Korrekturen

Die vollständige Liste der durchgeführten Korrekturen können Sie den [Release Notes](#) entnehmen.

3A Web ALKIS Auskunft 6.4.5.4

Update mit Korrekturen

Die vollständige Liste der durchgeführten Korrekturen können Sie den [Release Notes](#) entnehmen.

3A Web ALKIS Auskunft 6.4.5.3

Update mit Korrekturen

Die vollständige Liste der durchgeführten Korrekturen können Sie den [Release Notes](#) entnehmen.

3A Web ALKIS Auskunft 6.4.5.2

Update mit Korrekturen

Die vollständige Liste der durchgeführten Korrekturen können Sie den [Release Notes](#) entnehmen.

3A Web ALKIS Auskunft 6.4.4.6

Update mit Korrekturen

Die vollständige Liste der durchgeführten Korrekturen können Sie den [Release Notes](#) entnehmen.

3A Web ALKIS Auskunft 6.4.4.5

Update mit Korrekturen

Die vollständige Liste der durchgeführten Korrekturen können Sie den [Release Notes](#) entnehmen.

3A Web ALKIS Auskunft 6.3.19.5

Update mit Korrekturen

Die vollständige Liste der durchgeführten Korrekturen können Sie den [Release Notes](#) entnehmen.

3A Web ALKIS Auskunft 6.3.16.7 **Update mit Korrekturen**

Die vollständige Liste der durchgeführten Korrekturen können Sie den [Release Notes](#) entnehmen.

3A Web AFIS 6.4.6.1 **Update mit Korrekturen**

Die vollständige Liste der durchgeführten Korrekturen können Sie den [Release Notes](#) entnehmen.

3A Web AFIS 6.4.5.4 **Technisches Update**

Dieses Update von 3A Web AFIS erfolgt aus softwaretechnischen Gründen.

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

3A Web AFIS 6.4.5.3 **Technisches Update**

Dieses Update von 3A Web AFIS erfolgt aus softwaretechnischen Gründen.

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

3A Web AFIS 6.4.5.2 **Technisches Update**

Dieses Update von 3A Web AFIS erfolgt aus softwaretechnischen Gründen.

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

3A Web AFIS 6.4.4.6 **Technisches Update**

Dieses Update von 3A Web AFIS erfolgt aus softwaretechnischen Gründen.

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

3A Web AFIS 6.4.4.5 **Technisches Update**

Dieses Update von 3A Web AFIS erfolgt aus softwaretechnischen Gründen.

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

3A Web AFIS 6.3.19.5 **Technisches Update**

Dieses Update von 3A Web AFIS erfolgt aus softwaretechnischen Gründen.

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

3A Web AFIS 6.3.16.7 **Technisches Update**

Dieses Update von 3A Web AFIS erfolgt aus softwaretechnischen Gründen.

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

3A Web BORIS 6.4.1.0 (ST) **Upgrade mit funktionale Erweiterungen und Korrekturen**

- **Anwendungsspezifische Puffer für Suche**
Die Konfigurationsmöglichkeit des 3A Web BORIS Service zur Angabe eines Puffers bei geometrischen Verschneidungen wurde in zwei Konfigurationsoptionen gespalten.
- **Geometrisches Kriterium in Ergebnisliste**
Die Tabelle der gefundenen Bodenrichtwertzonen im Ergebnisdialog wurde um drei zusätzliche Spalten erweitert.

Details zur Funktionalität und die vollständige Liste der Korrekturen sind den [Release Notes](#) zu entnehmen.

WebOrderSystem (WOS) 6.4.6.3 **Update mit Korrekturen**

Die vollständige Liste der Korrekturen sind den [Release Notes](#) zu WOS zu entnehmen.
Bitte beachten Sie die zusätzlichen Installationshinweise.

WebOrderSystem (WOS) 6.4.5.3 **Update mit Korrekturen**

Die vollständige Liste der Korrekturen sind den [Release Notes](#) zu WOS zu entnehmen.
Bitte beachten Sie die zusätzlichen Installationshinweise.

Web STATISTIKEN 6.4.1.1 **Update mit Korrekturen**

Die vollständige Liste der durchgeführten Korrekturen können Sie den [Release Notes](#) entnehmen.

3A Kaufpreis 1.2.0.0 (ArcGIS 10.5)

Neues Release

Die Kaufpreisanbindung 3A Kaufpreis von AED-SICAD ist sowohl für den Desktop- als auch für den Web-Arbeitsplatz konzipiert. Mit diesem Produkt lassen sich auf einer Karte (z.B. auf ALKIS-Daten) Kauffälle aus einer angebotenen Kaufpreissammlung visualisieren.

Bisher wurde eine Anbindung an die automatisierte Kaufpreissammlung Sprengnetter-AKuK realisiert (siehe auch www.sprengnetter.de). Anbindungen an Kaufpreissammlungen anderer Hersteller sind denkbar.

Neuerungen in diesem Release:

- Ablauffähig unter ArcGIS 10.5

Die vollständigen Release-Notes können Sie [hier](#) herunterladen.

Schulungstermine

Bezeichnung	Titel	Termin	Ort
AS-ARCGIS for Server	ArcGIS for Server - Funktionen und Administration	19.03.2018	Bonn
AS-WFS-Query	WFS-Query - Abfragen auf der ALKIS-Datenhaltung	17.04.2018	Bonn
AS-3A-EDIT-ALKIS	3A Editor – Erhebung und Qualifizierung von ALKIS-Daten	24.04.2018	Bonn
AS-3A-REGISTER	3A REGISTER und Import LBESAS	02.05.2018	Bonn
AS-PYTHON	Programmieren mit Python	08.05.2018	Bonn
AS-FME-EINF	Einführung FME	15.05.2018	Bonn
AS-Modelbuilder	Geoverarbeitung und Modelbuilder	17.05.2018	Bonn
AS-3A-ADMIN-ALKIS	3A Administration ALKIS - 3A Editor und 3A Server	26.06.2018	Bonn

Interesse am Newsletter von Public Sector?

Sie kennen jemanden, der sich für unseren Newsletter von Public Sector interessiert? Empfehlen Sie uns weiter. Eine kurze E-Mail mit Adresse an ps-news@aed-sicad.de reicht. Sind Sie nicht mehr am Erhalt unseres Newsletters interessiert, reicht ebenfalls eine formlose E-Mail.



Ihr Team von Public Sector bei AED-SICAD

IMPRESSUM

AED-SICAD Aktiengesellschaft
Markus Müller
Leitung Public Sector
Mallwitzstraße 1-3, 53177 Bonn
Tel.: +49 228 9542 - 0
Fax: +49 228 9542 - 111
Email: ps-news@aed-sicad.de

Sitz der Gesellschaft: Bonn
Amtsgericht Bonn HRB 8102

Vorstand: Dr. Holger Schade
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Richard Smith
Web: www.aed-sicad.de